

Word の便利な使い方

I. Word で罫線を引く方法と消す方法

1. Word の罫線を引く


Word の罫線を引く手順は、

- 1) 文字列を選択
- 2) ホームタブ、罫線のアイコンの▼を順に選択

- 3) 罫線のプルダウンメニューから必要な罫線を選択する

その他、前回実施した方法

当該文字列の次の行の先頭に、半角---(ハイフン3個)を記入して ENTER を入力することも可。



2. 罫線を引く方法

罫線とは、紙面の区切り・飾り・囲みに用いる線のことで、広い意味では表の枠線を含む。


Word の横書きで最もよく使われるのは横に引かれた線です。

(1) 罫線のアイコンから罫線を引く



- ① ページを用意し、罫線を引きたい文字列を選択する。

- ② 【ホーム】タブ、リボンの【罫線のアイコンの▼】、任意の罫線を選択する。




- ③ 本例では、【下罫線】を選択する。

- ④ 「下罫線」が引かれた。




(2) 長さを調節する

① 罫線が入れてあるページを用意する。



②【表示】タブを選択し、リボンの「表示」グループの【ルーラー】にチェックマークを入れる。



③ ページの上部に新たに表示された【右インデントマーカー】△をドラッグしながら左へスライドさせる。

④ 罫線の長さも左方向に縮小して行く。




3. Word の罫線を消す 4 つの方法

Word には罫線を消す機能もある。


既に引かれた罫線を消す 4 つの方法について。

- (1) 「罫線」のアイコンから罫線をすべて削除する
- (2) 「すべての書式をクリア」のアイコンで罫線をすべて削除する
- (3) 「線種とページ罫線と網かけの設定ダイアログボックス」から罫線をすべて削除する
- (4) 消しゴムを使って表の罫線を削除する


(1)「罫線」のアイコンから罫線をすべて削除する



①当該のページを用意し、既に罫線が引かれている文字列を選択する。



②【ホーム】タブ、リボンの【罫線のアイコンの▼】、【罫なし】の順に選択する。




③罫線がすべて削除された。

(2)「すべての書式をクリア」のアイコンで罫線をすべて削除する




①当該のページを用意し、既に罫線が引かれている文字列を選択する。




②次に、【ホーム】タブ、リボンの【すべての書式をクリア】を選択する。

柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺




③罫線がすべて削除された。

(3)「線種とページ罫線と網かけの設定ダイアログボックス」から罫線をすべて削除する




①当該のページを用意し、既に罫線が引かれている文字列を選択する。




②【ホーム】タブ、リボンの【罫線のアイコンの▼】、【線種とページ罫線と網かけの設定】を選択する。

線種とページ罫線と網かけの設定




③「線種とページ罫線と網かけの設定」ダイアログボックスが表示される。
【罫線】タブの【罫線なし】を選択し、【OK】を押す。


④罫線がすべて削除された。



(4) 消しゴムを使って表の罫線を削除する




①表が入力されたページを用意する。




②表の中にカーソルを移動し、クリックすると、「表ツールモード」になり、「デザイン」タブと「レイアウト」タブが右側に追加表示される。

③右側の【レイアウト】タブ、リボンの【罫線の削除】を選択する。

④カーソルが消しゴムの形に変わる。これを使い、表の中の罫線を1本だけ消去してみる。




⑤消したい罫線の上に消しゴムの形のカーソルを置き、【左クリック】する。



⑥罫線が一本消去された。

⑦消したい行・列がある場合、【ドラッグ】して消したい行・列の罫線の色が変わることを確認。




⑦【ドラッグしている指を離す】と、色が変わった部分の行・列が削除される。

4. Word の罫線を調節する機能


Word では、罫線の太さ、点線、二重線の選択が可能。


(1) 太くする



①すでに下罫線が引いてある文字列を選択する。
この下罫線を、太い罫線に変更する場合。

②【ホーム】タブ、リボンの【罫線のアイコンの▼】、【線種とページ罫線の網かけの設定ダイアログボックス】を選択する。






③「線種とページ罫線の網かけの設定ダイアログボックス」が表示されるので、【罫線】タブ、【指定】、線の太さを選択する。本例では【6pt】に設定。

④次に、プレビューは【下線】のみを選択し、設定対象を【段落】にし、【OK】を押す。

⑤6pt の太線が文字の下に引かれた。



同様に、線種、色などを自由に設定できる。